

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
 「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
 ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
 また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
 ここで、INF欄は、
 ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
 ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
 ・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **蓄電池** オブジェクトコード **0x027D01**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Get			○	○			○	動作はON状態のみ、値が変化しないため、通知はしません。
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○			○	
規格Version情報	0x82			Get			○	○				
識別番号	0x83			Get			○	○				
異常発生状態	0x88			Get			○	○			○	
メーカーコード	0x8A			Get			○	○				
商品コード	0x8C			Get			○	○				
現在時刻設定	0x97			Get			○	○				
現在年月日設定	0x98			Get			○	○				
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get			○	○				
Setプロパティマップ	0x9E			Get			○	○				
Getプロパティマップ	0x9F			Get			○	○				
AC実効容量 (充電)	0xA0			Get			○	○				
AC実効容量 (放電)	0xA1			Get			○	○				
AC充電可能容量	0xA2			Get			○	○				
AC放電可能容量	0xA3			Get			○	○				
AC充電可能量	0xA4			Get			○	○				
AC放電可能量	0xA5			Get			○	○				
AC積算充電電力量計測値	0xA8			Get			○	○				
AC積算放電電力量計測値	0xA9			Get			○	○				
AC充電量設定値	0xAA			Set/Get	○	○	○	○			○	

AC放電量設定値	0xAB		Set/Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
充電方式	0xC1		Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
放電方式	0xC2		Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
最小最大充電電力値	0xC8		Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
最小最大放電電力値	0xC9		Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
運転動作状態	0xCF		Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0x46, 0x40は該当無しの値域です。
運転モード設定	0xDA		Set/Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
系統連系状態	0xDB		Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
蓄電残量3	0xE4		Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
蓄電池タイプ	0xE6		Get			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
モード変更設定	0xFA		Set/Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)