

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。  
また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。  
ここで、INF欄は、  
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。  
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。  
・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **家庭用エアコン** オブジェクトコード **0x013001**

| プロパティ名称         | EPCコード | 搭載値域 | サイズ(Byte) | アクセスルール | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) |      |     |         |      |     | 状態時アナウンス | 備考 |
|-----------------|--------|------|-----------|---------|--------------------|------|-----|---------|------|-----|----------|----|
|                 |        |      |           |         | SetI               | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF |          |    |
| 動作状態            | 0x80   |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       | -    | ○   | ○        |    |
| 設置場所            | 0x81   |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       | -    | ○   | ○        |    |
| 規格Version情報     | 0x82   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| 識別番号            | 0x83   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| 瞬時消費電力計測値       | 0x84   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| 積算消費電力計測値       | 0x85   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| メーカー異常コード       | 0x86   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| 異常発生状態          | 0x88   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | ○   | ○        |    |
| 異常内容            | 0x89   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| メーカーコード         | 0x8A   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| 商品コード           | 0x8C   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| 製造番号            | 0x8D   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| 製造年月日           | 0x8E   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| 節電動作設定          | 0x8F   |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       | -    | ○   | ○        |    |
| ONタイマ予約設定       | 0x90   |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| ONタイマ相対時間設定値    | 0x92   |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| 遠隔操作設定          | 0x93   |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| OFFタイマ予約設定      | 0x94   |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| OFFタイマ相対時間設定値   | 0x96   |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| 積算運転時間          | 0x9A   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| Set プロパティマップ    | 0x9E   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |
| Get プロパティマップ    | 0x9F   |      |           | Get     | -                  | -    | ○   | ○       | -    | -   | -        |    |

|               |      |  |         |                       |                       |                       |                       |   |                       |                       |  |
|---------------|------|--|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| 風量設定          | 0xA0 |  | Set/Get | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |
| 風向自動設定        | 0xA1 |  | Set/Get | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | -                     | -                     |  |
| 風向スイング設定      | 0xA3 |  | Set/Get | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | -                     | -                     |  |
| 特殊状態          | 0xAA |  | Get     | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | -                     | -                     |  |
| 運転モード設定       | 0xB0 |  | Set/Get | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |
| 温度自動設定        | 0xB1 |  | Set/Get | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | -                     | -                     |  |
| 急速動作モード設定     | 0xB2 |  | Set/Get | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | -                     | -                     |  |
| 温度設定値         | 0xB3 |  | Set/Get | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | -                     | -                     |  |
| 除湿モード時相対湿度設定値 | 0xB4 |  | Set/Get | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | -                     | -                     |  |
| 室内相対湿度計測値     | 0xBA |  | Get     | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | -                     | -                     |  |
| 室内温度計測値       | 0xBB |  | Get     | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | -                     | -                     |  |
| 外気温度計測値       | 0xBE |  | Get     | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | -                     | -                     |  |
| 相対温度設定値       | 0xBF |  | Set/Get | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | -                     | -                     |  |
|               |      |  |         |                       |                       |                       |                       |   |                       |                       |  |
|               |      |  |         |                       |                       |                       |                       |   |                       |                       |  |
|               |      |  |         |                       |                       |                       |                       |   |                       |                       |  |

ユーザ定義領域使用状況

| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

(該当する口に○を記入してください)