

### オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。

また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、

- ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
- ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
- ・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **住宅用太陽光発電**      オブジェクトコード **0x027901**

| プロパティ名称         | EPCコード | 搭載値域 | サイズ(Byte) | アクセスルール | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) |      |     |         |      |     | 状態時アナウンス | 備考 |  |
|-----------------|--------|------|-----------|---------|--------------------|------|-----|---------|------|-----|----------|----|--|
|                 |        |      |           |         | SetI               | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF |          |    |  |
| 動作状態            | 80     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     | ○        | ○  |  |
| 設置場所            | 81     |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       |      |     | ○        | ○  |  |
| 規格Version情報     | 82     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| 識別番号            | 83     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| メーカー異常コード       | 86     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| 異常発生状態          | 88     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     | ○        | ○  |  |
| 異常内容            | 89     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| メーカーコード         | 8A     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| 商品コード           | 8C     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| 製造番号            | 8D     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| 現在時刻設定          | 97     |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| 現在年月日設定         | 98     |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 9D     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| Setプロパティマップ     | 9E     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| Getプロパティマップ     | 9F     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| 出力制御設定1         | A0     |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       |      |     |          |    |  |
| 余剰買取制御機能設定      | A2     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |  |

|                |    |  |  |         |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |
|----------------|----|--|--|---------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
| 出力制御スケジュール     | B0 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| 次回アクセス日時       | B1 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  |
| 余剰買取制御機能タイプ    | B2 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| 出力変化時間設定値      | B3 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| 上限クリップ設定値      | B4 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| 運転力率設定値        | C0 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| FIT契約タイプ       | C1 |  |  | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| 自家消費タイプ        | C2 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| 設備認定容量         | C3 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| 系統連系状態         | D0 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| 出力抑制状態         | D1 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| 瞬時発電電力計測値      | E0 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| 積算発電電力量計測値     | E1 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| 積算充電電力量計測値     | E3 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
| 定格発電電力値（系統連系時） | E8 |  |  | Get     |   |   | ○ | ○ |  |   |   |  |  |  |
|                |    |  |  |         |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |
|                |    |  |  |         |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |

ユーザ定義領域使用状況

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

(該当する口に○を記入してください)