

### オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。  
また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。  
ここで、INF欄は、  
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。  
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。  
・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。  
注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **ノードプロファイル**      オブジェクトコード **0x0EF001**

| プロパティ名称         | EPCコード | 搭載値域 | サイズ (Byte) | アクセスルール | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) |      |     |         |      | 状態時アナウンス | 備考 |                  |
|-----------------|--------|------|------------|---------|--------------------|------|-----|---------|------|----------|----|------------------|
|                 |        |      |            |         | SetI               | SetC | Get | INF_REQ | INFC |          |    | INF              |
| 動作状態            | 0x80   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      | ○        | ○  | 本プロパティは起動後に変化がない |
| Version 情報      | 0x82   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| 識別番号            | 0x83   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| 異常発生状態          | 0x88   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      | ○        | ○  |                  |
| 異常内容            | 0x89   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      | ○        | ○  |                  |
| メーカーコード         | 0x8A   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| 事業場コード          | 0x8B   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| 商品コード           | 0x8C   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| 製造番号            | 0x8D   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| 製造年月日           | 0x8E   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| Set プロパティマップ    | 0x9E   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| Get プロパティマップ    | 0x9F   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| 個体識別情報          | 0xBF   |      |            | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| 自ノードインスタンス数     | 0xD3   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| 自ノードクラス数        | 0xD4   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| インスタンスリスト通知     | 0xD5   |      |            | Anno    |                    |      |     | ○       |      | ○        | ○  |                  |
| 自ノードインスタンスリストS  | 0xD6   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
| 自ノードクラスリストS     | 0xD7   |      |            | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |          |    |                  |
|                 |        |      |            |         |                    |      |     |         |      |          |    |                  |

ユーザ定義領域使用状況

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

(該当する口に○を記入してください)