

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロフィールオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロフィールクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○をつける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○をつける。
ここで、INF欄は、
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○をつける。
・自発的にINFを送信する場合にも○をつける。
・INF_REQへの応答INFLしか送信しない場合は○を付けない。
注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **床暖房** オブジェクトコード **0x027B01~0x027B06**

| プロパティ名称 | EPCコード | 搭載値域 | サイズ(Byte) | アクセス ルール | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) | | | | | | 状態時 アナウンス | 備考 |
|-----------------|--------|------|-----------|-------------|--------------------|------|-----|---------|------|-----|--------------|----|
| | | | | | SetI | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | | |
| 動作状態 | 0x80 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | |
| 設置場所 | 0x81 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | |
| 規格Version情報 | 0x82 | | | Get | — | — | ○ | ○ | — | — | — | |
| 識別番号 | 0x83 | | | Get | — | — | ○ | ○ | — | — | — | |
| メーカー異常コード | 0x86 | | | Get | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | |
| 異常発生状態 | 0x88 | | | Get | — | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ | |
| 異常内容 | 0x89 | | | Get | — | — | ○ | ○ | — | — | — | |
| メーカーコード | 0x8A | | | Get | — | — | ○ | ○ | — | — | — | |
| ON タイマ予約設定 | 0x90 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |
| ON タイマ 時刻設定値 | 0x91 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |
| 遠隔操作設定 | 0x93 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |
| OFF タイマ 予約設定 | 0x94 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |
| OFF タイマ 時刻設定値 | 0x95 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D | | | Get | — | — | ○ | ○ | — | — | — | |
| Set プロパティマップ | 0x9E | | | Get | — | — | ○ | ○ | — | — | — | |
| Get プロパティマップ | 0x9F | | | Get | — | — | ○ | ○ | — | — | — | |
| 温度設定2 | 0xE1 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | |
| 室内温度計測値 | 0xE2 | | | Get | — | — | ○ | ○ | — | — | — | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--|--|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|--|
| デイリータイマー設定 | 0xE6 | | | Set/Get | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | - | - | |
| デイリータイマー1設定 | 0xE7 | | | Set/Get | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | - | - | |
| デイリータイマー2設定 | 0xE8 | | | Set/Get | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - | - | - | |

ユーザ定義領域使用状況

| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(該当する口に○を記入してください)