

### オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
 「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
 ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は  
 必須である。  
 また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、  
 送信する機能がある場合に○を付ける。  
 ここで、INF欄は、  
 ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。  
 ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。  
 ・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。  
 注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 ガスメータ      オブジェクトコード 0x028201

| プロパティ名称             | EPC<br>コード | 搭載値域 | サイズ<br>(Byte) | アクセ<br>スル<br>ール | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) |      |     |         |      |     | 状態時<br>アナウ<br>ンス | 備考 |
|---------------------|------------|------|---------------|-----------------|--------------------|------|-----|---------|------|-----|------------------|----|
|                     |            |      |               |                 | SetI               | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF |                  |    |
| 動作状態                | 0x80       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○                |    |
| 設置場所                | 0x81       |      |               | Set/G<br>et     | ○                  | ○    | ○   | ○       | —    | ○   | ○                |    |
| 規格Version情報         | 0x82       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —                |    |
| 識別番号                | 0x83       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —                |    |
| 異常発生状態              | 0x88       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○                |    |
| メーカーコード             | 0x8A       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —                |    |
| 遠隔操作設定              | 0x93       |      |               | Set/G<br>et     | ○                  | ○    | ○   | ○       | —    | —   | —                |    |
| 状態アナウンスプロ<br>パティマップ | 0x9D       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —                |    |
| Set プロパティマップ        | 0x9E       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —                |    |
| Get プロパティマップ        | 0x9F       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —                |    |
| 積算ガス消費量計測<br>値      | 0xE0       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —                |    |

ユーザ定義領域使用状況

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

(該当する口に○を記入してください)