

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。  
また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、  
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。  
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。  
・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **ノードプロファイル** オブジェクトコード **0x0EF001**

| プロパティ名称         | EPCコード | 搭載値域 | サイズ(Byte) | アクセスルール | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) |      |     |         |      |     | 状態時アナウンス | 備考 |     |
|-----------------|--------|------|-----------|---------|--------------------|------|-----|---------|------|-----|----------|----|-----|
|                 |        |      |           |         | SetI               | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF |          |    |     |
| 動作状態            | 80     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     | ○        | ○  | 固定値 |
| Version情報       | 82     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |     |
| 識別番号            | 83     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |     |
| 異常発生状態          | 88     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |     |
| メーカーコード         | 8A     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |     |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 9D     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |     |
| Setプロパティマップ     | 9E     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |     |
| Getプロパティマップ     | 9F     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |     |
| 個体識別情報          | BF     |      |           | Set/Get | ○                  | ○    | ○   | ○       |      |     |          |    |     |
| 自ノードインスタンス数     | D3     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |     |
| 自ノードクラス数        | D4     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |     |
| インスタンスリスト通知     | D5     |      |           | Anno    |                    |      |     | ○       |      | ○   | ○        |    | 固定値 |
| 自ノードインスタンスリストS  | D6     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |     |
| 自ノードクラスリストS     | D7     |      |           | Get     |                    |      | ○   | ○       |      |     |          |    |     |
|                 |        |      |           |         |                    |      |     |         |      |     |          |    |     |
|                 |        |      |           |         |                    |      |     |         |      |     |          |    |     |

ユーザ定義領域使用状況

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

(該当する口に○を記入してください)