

## オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は  
必須である。

また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送  
信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、

- ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
- ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
- ・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **電気自動車充電器** オブジェクトコード **0x027E01**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時 アナウンス	備考	
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF			
動作状態	0x80			GET			○	○			○	○	
設置場所	0x81			Set Get	○	○	○	○			○	○	
規格Version情報	0x82			GET			○	○					
識別番号	0x83			GET			○	○					
異常発生状態	0x88			GET			○	○			○	○	
異常内容	0x89			GET			○	○					
メーカーコード/会員ID	0x8A			GET			○	○					
商品コード	0x8C			GET			○	○					
現在時刻設定	0x97			GET			○	○					
現在年月日設定	0x98			GET			○	○					
状態アナウンスプロ パティマップ	0x9D			GET			○	○					
Setプロパティマップ	0x9E			GET			○	○					
Getプロパティマップ	0x9F			GET			○	○					
車載電池の放電可能 容量値1	0xC0			GET			○	○					
車載電池の放電可能 残容量1	0xC2			GET			○	○					
定格充電能力	0xC5			GET			○	○					
定格放電能力	0xC6			GET			○	○					
車両接続・充放電可 否状態	0xC7			GET			○	○			○	○	
最小最大充電電力値	0xC8			GET			○	○					
最小最大放電電力値	0xC9			GET			○	○					
最小最大充電電流値	0xCA			GET			○	○					
最小最大放電電流値	0xCB			GET			○	○					
充放電器タイプ	0xCC			GET			○	○					
車両接続確認	0xCD			SET	○	○							

車載電池の充電可能容量値	0xCE			GET			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
車載電池の充電可能残容量値	0xCF			GET			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
車載電池の使用容量値1	0xD0			GET			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
瞬時充放電電力計測値	0xD3			GET			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
積算放電電力量計測値	0xD6			GET			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
積算充電電力量計測値	0xD8			GET			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
運転モード設定	0xDA			Set Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
系統連系状態	0xDB			GET			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
充電方式	0xDC			Set Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
放電方式	0xDD			Set Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
運転動作状態	0xE1			GET			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
車載電池の電池残容量3	0xE4			GET			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
車両ID	0xE6			GET			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
充電量設定値1	0xE7			Set Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
放電量設定値	0xEA			Set Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
充電電力設定値	0xEB			Set Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
放電電力設定値	0xEC			Set Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
充電電流設定値	0xED			Set Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
放電電流設定値	0xEE			Set Get	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)