

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。  
また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、  
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。  
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。  
・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **マルチ入力PCS** オブジェクトコード **0x02A501**

| プロパティ名称         | EPC<br>コード | 搭載値域 | サイズ<br>(Byte) | アクセス<br>ルール | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) |      |     |         |      |     | 状態時<br>アナウンス | 備考 |  |
|-----------------|------------|------|---------------|-------------|--------------------|------|-----|---------|------|-----|--------------|----|--|
|                 |            |      |               |             | SetI               | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF |              |    |  |
| 動作状態            | 0x80       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     | ○            | ○  |  |
| 設置場所            | 0x81       |      |               | Set/Get     | ○                  | ○    | ○   | ○       |      |     | ○            | ○  |  |
| 規格Version情報     | 0x82       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| 識別番号            | 0x83       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| メーカー異常コード       | 0x86       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| 異常発生状態          | 0x88       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     | ○            | ○  |  |
| 異常内容            | 0x89       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| メーカーコード         | 0x8A       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| 商品コード           | 0x8C       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| 現在時刻設定          | 0x97       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| 現在年月日設定         | 0x98       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| Setプロパティマップ     | 0x9E       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| Getプロパティマップ     | 0x9F       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| 系統連系状態          | 0xD0       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| 積算電力量計測値 (正方向)  | 0xE0       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| 積算電力量計測値 (逆方向)  | 0xE3       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| 瞬時電力計測値         | 0xE7       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |
| 接続機器リスト         | 0xE8       |      |               | Get         |                    |      | ○   | ○       |      |     |              |    |  |

ユーザ定義領域使用状況

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

(該当する口に○を記入してください)