

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **電気自動車充放電器** オブジェクトコード **0x027E01**

| プロパティ名称 | EPCコード | 搭載値域 | サイズ(Byte) | アクセスルール | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) | | | | | | 状態時アナウンス | 備考 | |
|-----------------|--------|------|-----------|------------|--------------------|------|-----|---------|------|-----|----------|----|--|
| | | | | | SetI | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | | | |
| 動作状態 | 0x80 | | | GET | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 設置場所 | 0x81 | | | Set Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 規格Version情報 | 0x82 | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 識別番号 | 0x83 | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 異常発生状態 | 0x88 | | | GET | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 異常内容 | 0x89 | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| メーカーコード/会員ID | 0x8A | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 商品コード | 0x8C | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 現在時刻設定 | 0x97 | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 現在年月日設定 | 0x98 | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| Setプロパティマップ | 0x9E | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| Getプロパティマップ | 0x9F | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 車載電池の放電可能容量値1 | 0xC0 | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 車載電池の放電可能残容量1 | 0xC2 | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 定格充電能力 | 0xC5 | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 定格放電能力 | 0xC6 | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 車両接続・充放電可否状態 | 0xC7 | | | GET | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 最小最大充電電力値 | 0xC8 | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 最小最大放電電力値 | 0xC9 | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 最小最大充電電流値 | 0xCA | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 最小最大放電電流値 | 0xCB | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 充放電器タイプ | 0xCC | | | GET | | | ○ | ○ | | | | | |
| 車両接続確認 | 0xCD | | | SET | ○ | ○ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 車載電池の充電可能容量値 | 0xCE | | GET | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 車載電池の充電可能残容量値 | 0xCF | | GET | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 車載電池の使用容量値1 | 0xD0 | | GET | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 瞬時充放電電力計測値 | 0xD3 | | GET | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 積算放電電力量計測値 | 0xD6 | | GET | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 積算充電電力量計測値 | 0xD8 | | GET | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 運転モード設定 | 0xDA | | Set Get | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 系統連系状態 | 0xDB | | GET | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 充電方式 | 0xDC | | Set Get | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 放電方式 | 0xDD | | Set Get | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 運転動作状態 | 0xE1 | | GET | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 車載電池の電池残容量3 | 0xE4 | | GET | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 車両ID | 0xE6 | | GET | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 充電量設定値1 | 0xE7 | | Set Get | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 放電量設定値 | 0xEA | | Set Get | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 充電電力設定値 | 0xEB | | Set Get | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 放電電力設定値 | 0xEC | | Set Get | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 充電電流設定値 | 0xED | | Set Get | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 放電電流設定値 | 0xEE | | Set Get | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |

ユーザ定義領域使用状況

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(該当する口に○を記入してください)