

## オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は  
必須である。  
また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○をつける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送  
信する機能がある場合に○をつける。  
ここで、INF欄は、  
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○をつける。  
・自発的にINFを送信する場合にも○をつける。  
・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **ノードプロファイル** オブジェクトコード **0x0EF001**

| プロパティ名称             | EPC<br>コード | 搭載値域 | サイズ<br>(Byte) | アクセ<br>スル<br>ール | サービス搭載状況 (搭載分に○記載) |      |     |         |      |     | 状態時<br>アナウンス | 備考 |
|---------------------|------------|------|---------------|-----------------|--------------------|------|-----|---------|------|-----|--------------|----|
|                     |            |      |               |                 | SetI               | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF |              |    |
| 動作状態                | 0x80       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| Version情報           | 0x82       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 識別番号                | 0x83       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 異常発生状態              | 0x88       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 異常内容                | 0x89       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| メーカーコード             | 0x8A       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 商品コード               | 0x8C       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 製造番号                | 0x8D       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 製造年月日               | 0x8E       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 状態アナウンスプロ<br>パティマップ | 0x9D       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| Set プロパティマッ<br>プ    | 0x9E       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| Get プロパティマッ<br>プ    | 0x9F       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 個体識別情報              | 0xBF       |      |               | Set/G<br>et     | ○                  | ○    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 自ノードインスタ<br>ンス数     | 0xD3       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 自ノードクラス数            | 0xD4       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| インスタンスリス<br>ト通知     | 0xD5       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | ○   | ○            |    |
| 自ノードインスタン<br>スリストS  | 0xD6       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
| 自ノードクラスリス<br>トS     | 0xD7       |      |               | Get             | —                  | —    | ○   | ○       | —    | —   | —            |    |
|                     |            |      |               |                 |                    |      |     |         |      |     |              |    |
|                     |            |      |               |                 |                    |      |     |         |      |     |              |    |

### ユーザ定義領域使用状況

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

(該当する口に○を記入してください)