# オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名 コントローラクラス　　オブジェクトコード 0x05FF01

| プロパティ名称 | EPC ｺｰﾄﾞ | 搭載値域 | サイズ (Byte) | ｱｸｾｽ ﾙｰﾙ | サービス搭載状況（搭載分に○記載） | | | | | | 状変時 ｱﾅｳﾝｽ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SetI | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | | |
| 動作状態 | 0x80 | | | Get | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | 本プロパティは起動後に変化が無い。 |
| 設置場所 | 0x81 | | | Set/Get | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| 規格 Version 情報 | 0x82 | | | Get | | | ○ | ○ | | | | Appendix.F |
| 異常発生状態 | 0x88 | | | Get | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | 本プロパティは起動後に変化が無い。 |
| メーカコード | 0x8A | | | Get | | | ○ | ○ | | | | パナソニック㈱ |
| 状変アナウンスプロパティマップ | 0x9D | | | Get | | | ○ | ○ | | | | |
| Set プロパティマップ | 0x9E | | | Get | | | ○ | ○ | | | | |
| Get プロパティマップ | 0x9F | | | Get | | | ○ | ○ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ユーザ定義領域使用状況

| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(該当する□に○を記入してください)